

# eduroam RheinAhrCampus

Das Rechenzentrum betreibt ein CISCO-Funknetz am Campus. Das Funknetz ist an fast allen Standorten innerhalb des Hauses erreichbar.

Sie können sich mit 2,4 (b/g/n) oder 5 GHz (a/n) verbinden.

## eduroam

Der Campus ist am Projekt eduroam (education roaming) angeschlossen.

Mitarbeitern und Studenten können an allen teilnehmenden wissenschaftlichen Einrichtungen den dortigen Funknetzzugang nutzen unter Verwendung ihrer eigenen Benutzerkennung.

Weitere Informationen erhalten sie unter <http://www.eduroam.org>

## Karten

National: <http://airoserv4.dfn.de/>

Europa: <http://www.eduroam.org/index.php?p=europe>

## Konfiguration

Funknetzname:	eduroam
Sicherheitstyp:	WPA2-Enterprise (802.1x)
Verschlüsselungstyp:	AES
Netzwerkauthentifizierung:	EAP-PEAP
Stammzertifizierungsstelle:	Telekom Root CA 2
Authentifizierungsmethode:	EAP-MSCHAP v2

Automatisch eigenen Windows-Anmelde-  
namen und Kennwort verwenden: ausschalten

Proxy: automatische Erkennung  
alternative Proxy URL: <http://wpad/wpad.dat>


## Authentifizierung

Zur Authentifizierung (802.1x) verwenden Sie Ihren "Network Access Identifier" NAI. Der NAI besteht aus folgenden Komponenten:

**IhrLoginName@NameIhrerInstitution.de**

Beispiel für RheinAhrCampus:

**IhrLoginName@rheinahrcampus.de**



## Servicebüro Rechenzentrum

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Servicebüro des Rechenzentrums.

Telefon: 02642 / 932 - 555  
FAX: 02642 / 932 - 556  
e-Mail: [it-service@rheinahrcampus.de](mailto:it-service@rheinahrcampus.de)

Raum: B 107



## IT-Info

RheinAhr  
Campus

# eduroam

am  
RheinAhrCampus  
Remagen

Installation:

## Windows 8

Dieter Gruschinski  
Hochschule Koblenz  
Standort Remagen  
University of Applied Sciences  
v.1.0

# RacZack

Rechenzentrum RheinAhrCampus Remagen

# Installation

Die Installation wird am Beispiel von Windows 8 gezeigt.

## Voraussetzungen


Sie haben eine gültige Kennung von einer am eduroam teilnehmenden Institution.

Sie müssen die Funknetzwerkarte an Ihrem Notebook aktivieren.

Hinweis:  
Die Funknetzwerkarte aktivieren Sie an Ihrem Notebook, meistens mit einer Tastenkombination von Fn und F-Taste. Die entsprechende F-Taste bildet in der Regel ein Symbol ab, das auf das Funknetzwerk hinweist. Viele Notebooks haben zusätzlich noch einen kleinen versteckten Schalter, überwiegend vorne oder an der Seite. Einige Notebooks zeigen eine aktive Funknetzwerkarte mittels einer kleinen Lampe an.

## Verbindung herstellen


Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Icon für das Funknetz.




Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Drahtlosnetzwerkverbindung „eduroam“.



Aktivieren Sie die Option „Automatisch Verbindung“. Klicken Sie auf „Verbinden“.




Authentifizieren Sie sich mit Ihrer gültigen Kennung.



Hinweis:  
IhrLoginName entspricht Ihrem Benutzername. Sie müssen sich mit dem Zusatz ...@rheinahrcampus.de anmelden bzw. ...@NameIhrerInstitution.de

Klicken Sie auf „Verbinden“.



Sie sind mit dem eduroam verbunden.


# Browser

## Konfiguration Firefox


Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Firefox.




Klicken Sie auf „Einstellungen >“ und wählen Sie dort erneut „Einstellungen“ aus.



Klicken Sie auf „Erweitert“. In der Registerkarte „Netzwerk“ klicken Sie auf „Einstellungen...“.



Aktivieren Sie die Option „Die Proxy-Einstellungen für dieses Netzwerk automatisch erkennen“.



Bestätigen Sie mit „OK“.