

eduroam

am
RheinAhrCampus
Remagen

Installation:

Windows XP

Installation

Die Installation wird am Beispiel von Windows XP SP 3 gezeigt.

Voraussetzungen

Sie haben eine gültige Kennung von einer am eduroam teilnehmenden Institution.

Sie müssen die Funknetzwerkarte an Ihrem Notebook aktivieren.

Hinweis:


Die Funknetzwerkarte aktivieren Sie an Ihrem Notebook, meistens mit einer Tastenkombination von Fn und F-Taste. Die entsprechende F-Taste bildet in der Regel ein Symbol ab, das auf das Funknetzwerk hinweist. Viele Notebooks haben zusätzlich noch einen kleinen versteckten Schalter, überwiegend vorne oder an der Seite. Einige Notebooks zeigen eine aktive Funknetzwerkarte mittels einer kleinen Lampe an.

Verbindung herstellen


Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Icon für das Funknetz.




Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Drahtlosnetzwerkverbindung „eduroam“.




Klicken Sie auf „Verbinden“.



Klicken Sie mit der linken Maustaste auf „Erweiterte Einstellungen ändern“.




Klicken Sie auf den Dateireiter „Drahtlosnetzwerke“ und wählen anschließend die Option „Eigenschaften“.




Klicken Sie auf den Dateireiter „Authentifizierung“.

Setzen Sie den EAP-Typ auf „Geschütztes EAP (PEAP)“ und deaktivieren Sie die Option „Als Computer authentifizieren, wenn Computerinformationen verfügbar sind“.



Klicken Sie mit der linken Maustaste auf „Eigenschaften“.

Wählen Sie unter „Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen:“ das Zertifikat „Deutsche Telekom CA 2“ aus. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „Konfigurieren ...“.




Deaktivieren Sie die Option „Automatisch eigenen Windows-Anmeldedaten und Kennwort verwenden“.



Bestätigen Sie alle Fenster mit „OK“.

Klicken Sie auf das Informationsfenster „Drahtlose Netzwerkverbindung“.



Authentifizieren Sie sich mit Ihrer gültigen Kennung. Das Feld „Anmelde-domäne:“ wird nicht ausgefüllt.



Hinweis:
IhrLoginName entspricht Ihrem Benutzername. Sie müssen sich mit dem Zusatz ...@rheinahrcampus.de anmelden bzw. ...@NameIhrerInstitution.de

Klicken Sie auf „OK“.

Sie sind mit dem eduroam verbunden.


Browser

Konfiguration Firefox


Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Firefox.




Klicken Sie auf „Einstellungen >“ und wählen Sie dort erneut „Einstellungen“ aus.



Klicken Sie auf „Erweitert“. In der Registerkarte „Netzwerk“ klicken Sie auf „Einstellungen...“.



Aktivieren Sie die Option „Die Proxy-Einstellungen für dieses Netzwerk automatisch erkennen“.



Bestätigen Sie mit „OK“.